



Windows 10 メール の設定方法

1. スタートメニューから『メール』をクリックします。



2. 『アカウント追加』をクリックします。


Windows10 メールアプリを初めて起動させる場合『アカウントの追加』をクリックします。



Windows10 メールアプリを起動させたことがある場合『アカウント』から『アカウント追加』をクリックします。



3. 『詳細設定』を選択します。



4. 『インターネットメール』をクリックします。



5. アカウントの情報を入力します。

アカウントの追加 ×

インターネット メール アカウント

メール アドレス

*****@net-work.ne.jp

ユーザー名

*****@net-work.ne.jp

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード

●●●●●●●●●●

アカウント名

お好みの名前を設定

この名前を使用してメッセージを送信

メール差出人欄に表示される名前

受信メール サーバー

mail523.heteml.jp

アカウントの種類

POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

mail523.heteml.jp

- 送信サーバーには、認証が必要です
- 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
- 受信メールには SSL が必要
- 送信メールには SSL が必要

キャンセル サインイン


お客様のメールアドレス

お客様のメールアドレスと同じ

エムエイアイエル 523 ドット

エムエイアイエル 523 ドット


6. アカウントが追加されました。



7. 引き続き、アカウントの詳細を設定します。
アカウントから追加したアカウントをクリックします。



8. 「アカウントの設定」画面が表示されますので、『メールボックスの同期設定を変更』をクリックします。



9. 「新しいメールをダウンロードする頻度」「ダウンロードするメールの期間」を任意で決定の上、『完了』ボタンを押します。

アカウントの設定

Heteml の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2 時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

この名前を使用してメッセージを送信

ヘテムル太郎

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定

[受信および送信メール サーバーの情報](#)

完了 キャンセル

10. 以上でアカウントの設定は完了です。
確認のため、送受信が可能かお試しください。

