



Windows Live メール 2009 の設定方法

[ツール(T)] メニューから [アカウント(C)] を選択します。




設定内容


[アカウント] ウィンドウが開きますので、設定変更の場合はプロパティ(P)をクリックします。



[アカウントの追加] 画面で「電子メールアカウント」を選択して、次へ(N)をクリックします。



[電子メールアドレス] [パスワード] [表示名] を入力して、「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する」にチェックを入れ、次へ(N) >をクリックします。



[電子メールアカウントを追加する] という画面になりますので、情報を入力して次へ(N) >をクリックします。
お客様の受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定については、コントロールパネルの「ドメイン・メール設定」 » 「メールアドレス設定」 » 「設定変更」でご確認できます。

「送信メールサーバーは認証が必要」に必ずチェックを入れ、送信ポートは 587 に設定してください。

The screenshot shows the '電子メール アカウントを追加する' (Add Email Account) dialog box. It is divided into two sections: '受信サーバー情報' (Incoming Server Information) and '送信サーバー情報' (Outgoing Server Information). In the incoming section, the server type is 'POP3', the server name is 'mail*.net-work.ne.jp', and the port is '110'. The authentication method is 'クリアテキスト認証' (Clear Text Authentication). The login ID is 'hoge@hoge.ne.jp'. In the outgoing section, the server name is 'mail*.net-work.ne.jp', the port is '587', and the checkbox '送信サーバーは認証が必要' (Outgoing server requires authentication) is checked. A red callout box on the right contains the text '両方のサーバー名は同じ mail.net-work.ne.jp' (Both server names are the same: mail.net-work.ne.jp). Red arrows point from this callout to the server name fields in both sections. Other annotations include a pink box around the email address field labeled '電子メールアドレス' (Email address) and a pink box around the '次へ(N) >' button.

設定が完了しました。

The screenshot shows the '新規アカウントの設定が完了しました' (New Account Setup Complete) dialog box. It contains the message 'アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。' (The input of information required for account setup is complete.). At the bottom, there are three buttons: '< 戻る(B)' (Back), '完了' (Finish), and 'キャンセル' (Cancel). The '完了' button is highlighted with a pink box and a mouse cursor is pointing at it.