




## Microsoft Outlook 2007 IMAP の設定方法

例：メールアドレス ●info@net-work.jp の場合

ツール → アカウント設定 → 新規

注意：すでに IMAP アカウント作成済みの場合は ツール → アカウント設定 → 変更

ひかみインターネット倶楽部  
ネットワーク株式会社  
0795-80-2158 090-4291-9644



### インターネット電子メール設定

電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

#### ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

#### サーバー情報

IMAP

アカウントの種類(M):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

#### メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

#### アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続する必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

imap.gmail.com

smtp.gmail.com

差出人のメールアドレスと同じ

例: ●info@net-work.jp

最後の試験用です  
エラーが出ないこと

詳細設定(M)...

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

詳細設定 → 送信サーバー タブ

### インターネット電子メール設定

全般

送信サーバー

接続

詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(D)

認証が必要にチェック


OK

キャンセル



OK 次へ 完了で設定は終わり

送受信のボタンを押して以下のメッセージが出たら はい をおす。メールが届いていれば受信し送信メールがあれば送信します。



その他のエラーが出れば再度設定を確認してください

ツール → アカウント設定 → 変更

設定完了OK！ ツール → アカウント設定で以前 POP3 で利用していたメールを削除してください

名前	種類
例：info@net-work.jp	IMAP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
例：info@net-work.jp	POP/SMTP <b>×削除します</b>